


Windows での映像コーデックのインストールとビデオ圧縮のオプション設定

Windows OS においてメーカーでは K-Lite (Mega) video codec pack のインストールを推奨しています。このコーデックパックを追加すると Epiphan Capture Tool を使って録画する際にビデオ圧縮のオプション設定（コーデックの選択）をお使いいただけます。圧縮せずに録画すると、特に高解像度で録画する場合に多くのディスク容量が消費されるため、お勧めしません。メーカーではこのコーデックパックのコーデック x264vfw が DVI2USB3.0、SDI2USB3.0、DVI2PCIe Duo での使用に適していることをテストしています。

K-Lite (Mega) ビデオコーデックパックを Windows OS にインストールする：

1. 管理者権限のアカウントで PC にログインし、管理者権限で Epiphan Capture Tool を起動する
2. メニューバーにある Tools から Options を選択し、display タブの Display format を RGB 24 bits per pixel (初期設定)に設定する
3. ブラウザ経由で K-Lite (Mega version) video codec pack (32-bit and 64-bit versions are included)をダウンロードする
 - [K-Lite \(Mega\) video codec pack](#)
4. ダウンロードした実行可能ファイルをダブルクリックし、プロンプトに従って Windows のバージョンに対応した K-Lite (Mega) コーデックパックをインストールします。通常インストールモードを使用し、デフォルトのオプションを受け入れます。コーデックパックのインストールが完了したら、[完了]をクリックします。
5. Epiphan Capture Tool のメニューバーにある Tools から Options を選択し Recording タブをクリックする
6. Recording タブの中にある Record as のプルダウンで Video を選択し、Select Codec をクリックする
7. 圧縮プログラムのプルダウンから x264vfw - H.264/MPEG-4 AVC compression を選択し

OK をクリックする



一般的なインストールでは映像コーデックの初期設定が適用されます。映像コーデックのパラメータを設定する必要はありません。

8. 適用をクリックして設定変更を適用し、OK をクリックして設定画面を閉じる



管理者権限で Epiphany Capture Tool を起動しなければ「適用」ボタンが表示されませんので、ご注意ください。